


Auto Pinをインストール

推奨

aescripts + aeplugins manager

最も簡単なインストールとライセンス認証方法です。Managerへサインインし、アカウントからAuto Pinをインストールします。

Managerをダウンロード

トライアル: Account > Add Trial

手動インストール

1. **プラグイン**
   AutoPin.aexをPlug-insフォルダへコピー
2. **ScriptUIパネル**
   AutoPin.jsxbinをScriptUI Panelsフォルダへコピー
3. **再起動**
   After Effectsを再起動
4. **開く**
   ウィンドウ > AutoPinを選択


手動コピー先

AutoPin.aex: Adobe After Effects <version>¥Support Files¥Plug-ins¥

AutoPin.jsxbin: Adobe After Effects <version>¥Support Files¥Scripts¥ScriptUI Panels¥

Auto Pinを使う

選択順を確認してTrackをクリックするだけ



Auto Pin ScriptUI panel

クイックスタート

1 レイヤーを選択

アルファマスクを先に、テクスチャを次に選択。Aがマスク、Bがテクスチャです。

2 基本設定

通常はRectangleとMotion Priorityを使用。必要に応じてFrame Rangeを変更します。

3 Track

割り当てを確認してTrackをクリック。BにCC Power Pinキーフレームが作成されます。

4 調整

向きはRotate Pins、PinタイプはConvert Pinsで変更できます。

A/Bが逆の場合は
Swap A/B Layers

主要設定

- **Target Shape**
  Rectangle / Organic / Perspective
- **Tracking Mode**
  位置移動優先 / 大きな回転優先
- **Alpha Threshold**
  境界検出のしきい値。1-255、初期値16
- **Frame Range**
  全体 / ワークエリア / 現在フレーム
- **Power Pin Orientation**
  初期方向を0° / 90° / 180° / -90°から選択
- **Create Corner Nulls**
  検出した4隅にNullを作成
- **Rotate Pins**
  現在フレームのPin割り当てを回転
- **Convert Pins**
  CC Power Pinを別のPin / Warpタイプへ変換